(0) Zopakování intenzity elektrického pole $\vec{E}$, potenciálu elektrického pole φ, matematických operátorů grad, div, rot, ∇, diferenciál.

Intenzitu elektrického pole zavádíme pomocí síly

2 bodové náboje

$$\vec{F} = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^3} \cdot \vec{r}$$

k.. konstanta úměrnosti, pro elektrické pole ve vakuu $k = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon_0}$



2 bodové náboje obecně umístěné

$$\vec{F}_2 = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{21}^3} \cdot \vec{r}_{21}$$

$$\vec{F}_2 = \vec{E} \cdot Q_2 \Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{E} = k \cdot \frac{Q_1}{r_{21}^3} \cdot \vec{r}_{21}}$$



Více nábojů

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{N} k \cdot \frac{Q_i \cdot Q}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_i)$$

$$\vec{F} = \vec{E}(\vec{r}) \cdot Q \quad \Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} k \cdot \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_i)}$$



Bodové náboje jsou abstrakce – realita jsou prostorové, plošné nebo lineárně rozložené náboje, u nichž se zavádí příslušné hustoty náboje.

objemová hustota náboje $\rho = \dfrac{dQ}{dV}$

plošná hustota náboje $\sigma = \dfrac{dQ}{dS}$

délková hustota náboje $\lambda = \dfrac{dQ}{dl}$

Intenzita elektrického pole obecně

$$\boxed{d\vec{E} = k \cdot \frac{dQ}{|\vec{r}|^3} \cdot \vec{r}}$$

$\vec{r}$ ... polohový vektor místa, ve kterém se hledá $\vec{E}$ vzhledem k místu náboje dQ

$$\boxed{\vec{E} = \int d\vec{E}}$$

<u>Elektrický potenciál</u> zavádíme pomocí elektrické potenciální energie a potenciální energii el. pole pomocí práce vnější síly

$$A = \int_{\vec{r}_1(s)}^{\vec{r}_2} -\vec{F}\cdot d\vec{r}$$

... práce vnější síly v silovém poli obecně vykonaná při přemístění tělesa (náboje) z polohy $\vec{r}_1$ do polohy $\vec{r}_2$ po dráze $\underline{s}$, přičemž u elektrického pole (jako u gravitačního) práce A nezávisí na dráze $\underline{s}$

Často se volí pro potenciální energii výchozí místo v nekonečnu, tj. $\vec{r}_1 \to \infty$ ...

$$W_p(\vec{r}) = \int_{\infty}^{\vec{r}} -\vec{F}\cdot d\vec{r} \quad , \quad \vec{F} = \vec{E}(\vec{r})\cdot Q \quad ..$$

přemísťuji náboj Q v elektrickém poli s intenzitou $\vec{E}$

<u>elektrický potenciál</u> $\varphi(\vec{r}) = \dfrac{W_p(\vec{r})}{Q}$

Elektrický potenciál je potenciální energie zkušebního jednotkového náboje, tj. práce potřebná k přenesení jednotkového náboje z nekonečna na dané místo.

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\infty}^{\vec{r}} -\vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E}\cdot d\vec{r}$$

Pokud je elektrické pole vytvářeno bodovým nábojem Q, pak

$$\varphi(\vec{r}) = k\cdot\frac{Q}{|\vec{r}|}$$

.. pro náboj Q v počátku soustavy souřadnic,

$$\varphi(\vec{r}) = k\cdot\frac{Q}{|\vec{r}-\vec{r}_Q|}$$

.. pro náboj Q umístěný v poloze $\vec{r}_Q$

pozn: $\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$, $\vec{E}(\vec{r}) = k \cdot \frac{Q}{r^3} \cdot \vec{r} =$

$$= k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

$\vec{r}_0$ .. jednotkový vektor ve směru $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0 \cdot d\vec{r} = k \cdot Q \cdot \int_{\vec{r}}^{\infty} \frac{1}{r^2} \cdot \vec{r}_0 \cdot d\vec{r} =$$

$$= k \cdot Q \cdot \left. \frac{r^{(-2+1)}}{(-2+1)} \right|_{\vec{r}}^{\infty} = k \cdot Q \left. \left(-\frac{1}{r} \right) \right|_{\vec{r}}^{\infty} =$$

$$= k \cdot Q \cdot \left(-\frac{1}{r} \Big|_{\infty} + \frac{1}{r} \Big|_{\vec{r}} \right) = k \cdot \frac{Q}{r}$$

$$\varphi(\vec{r}) = k \cdot \frac{Q}{r} = k \cdot \frac{Q}{|\vec{r}|}$$

Vztah mezi intenzitou a potenciálem elektrického pole

$$\varphi(\vec{r}_2) = \int_{\infty}^{\vec{r}_2} -\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$\varphi(\vec{r}_1) = \int_{\infty}^{\vec{r}_1} -\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$\varphi(\vec{r}_2) - \varphi(\vec{r}_1) = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} d\varphi = \int_{\infty}^{\vec{r}_2} -\vec{E}\cdot d\vec{r} + \int_{\infty}^{\vec{r}_1} \vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$\left(\int_{\infty}^{\vec{r}_2} -\vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^{\vec{r}_1} -\vec{E}\cdot d\vec{r} + \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} -\vec{E}\cdot d\vec{r} \right)$$

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} d\varphi = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} -\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$d\varphi = -\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$\left(d\varphi = \operatorname{grad}\varphi \cdot d\vec{r} \right)$$

$$\operatorname{grad}\varphi \cdot d\vec{r} = -\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi}$$

Matematický operátor grad pro skalární veličinu $f(x,y,z)$

$$\underline{\text{grad } f(x,y,z)} \equiv \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\cdot\vec{k} =$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) f = \underline{\nabla f} \qquad \text{(nabla)}$$

tj. grad (nebo ∇) působí na skalární veličinu a výsledkem je vektorová veličina.

($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.. jednotkové vektory ve směrech souřadnicových os)

Matematický operátor diferenciál pro skalární veličinu $f(x,y,z)$

$$\underline{df(x,y,z)} \equiv \frac{\partial f}{\partial x}\cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot dy + \frac{\partial f}{\partial z}\cdot dz =$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) f\cdot(dx, dy, dz) = \text{grad } f\cdot d\vec{r} =$$

$$= \underline{\nabla f\cdot d\vec{r}}$$

tj. diferenciál působí na skalární veličinu a výsledkem je opět skalární veličina, a to skalární součin vektoru $\underline{\text{grad } f}$ a vektoru $\underline{d\vec{r}}$.

$\left(d\vec{r} = (dx, dy, dz)\right)$

Matematický operátor div pro vektorovou veličinu $\vec{f}(x, y, z)$

$$\underline{\operatorname{div} \vec{f}} \equiv \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(f_x, f_y, f_z\right) =$$

$$= \underline{\nabla \cdot \vec{f}}$$

tj. divergence působí na vektorovou veličinu a výsledkem je skalární veličina.

Matematický operátor rot pro vektorovou veličinu $\vec{f}(x, y, z)$

$$\underline{\operatorname{rot} \vec{f}} \equiv \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}, \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}, \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right) =$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \times \left(f_x, f_y, f_z\right) = \underline{\nabla \times \vec{f}}$$

tj. rotace působí na vektorovou veličinu a výsledkem je vektorová veličina.

Vektorový součin vektoru $\underline{\nabla}$ a vektoru $\underline{\vec{f}}$, neboli rotaci funkce $\underline{\vec{f}}$, si můžeme vyjádřit jako determinant matice, která má v 1. řádku vektor $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, ve 2. řádku vektor $\underline{\nabla}$ a ve 3. řádku vektor $\underline{\vec{f}}$.

$$\mathrm{rot}\,\vec{f} = \nabla \times \vec{f} = \begin{vmatrix} \vec{i}, & \vec{j}, & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x}, & \frac{\partial}{\partial y}, & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x, & f_y, & f_z \end{vmatrix}$$

Pro determinant čtvercové matice řádu tři existuje názorná poučka

$$\begin{vmatrix} \vec{i}, & \vec{j}, & \vec{k}, & \vec{i}, & \vec{j} \\ \frac{\partial}{\partial x}, & \frac{\partial}{\partial y}, & \frac{\partial}{\partial z}, & \frac{\partial}{\partial x}, & \frac{\partial}{\partial y} \\ f_x, & f_y, & f_z, & f_x, & f_y \end{vmatrix}$$

$$- \quad - \quad - \quad + \quad + \quad +$$